


Инструкция подключения к сети интернет в сети Кварц посредством PPPoE в Ubuntu Linux 9.10.


В операционной системе Linux и в Ubuntu в частности имеется графический интерфейс подключения к сети интернет, но по неизвестной причине он не работоспособен на данной версии операционной системы. Для подключения к сети необходимо выполнить следующие действия:

1. Отключить апплет Network-Manger:

а) навести указатель мыши на апплет network-manger;




б) щелкнуть по нему правой клавишей и убрать галочку напротив пункта «Сеть».




1. Настроить установку подключения по локальной сети во время загрузки операционной системы:

а) открыть терминал;



б) запустить редактор с правами администратора:




sudo gedit

в) открыть файл /etc/network/interfaces


г) добавить настройки подключения проводного подключения:

```
auto eth0  
iface eth0 inet dhcp
```




д) сохранить изменения.


1. Запустить от имени администратора утилиту конфигурации соединения PPPoE
а) `sudo pppoeconf`



- б) ответить утвердительно, будет произведен поиск PPPoE сервера



в) необходимо согласиться с предложением добавить популярные параметры



г) далее необходимо ввести имя пользователя и пароль
и теперь пароль

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ

Введите пароль, который обычно нужен для подключения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PEER DNS


Вам нужен как минимум один IP-адрес сервера DNS, чтобы можно было преобразовывать имена хостов. Обычно, ваш провайдер посылает адреса рабочих серверов при установлении соединения. Добавлять эти адреса автоматически в список `nameservers` в ваш локальный файл `/etc/resolv.conf` file? (рекомендуется)

<Да>

<Нет>


д) отвечаем утвердительно на вопрос об использовании dns

е) отвечаем утвердительно на вопрос об ограничении MSS




ж) отвечаем утвердительно на вопрос об установке соединения при загрузке

1. Теперь вы можете установить соединение с интернетом ответив утвердительно



2. Информация о состоянии подключения доступна по командам plog или ifconfig ppp0



На этом настройка завершена.